

## WSUS 3.0 Migration von Windows Server 2003 auf Windows Server 2008 R2

### Auf dem alten Server

WSUS API Samples and Tools downloaden:

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=94784>

- In den Ordner C:\Program Files\Update Services 3.0 API Samples and Tools\WsusMigrate\WsusMigrationExport wechseln
- Ausfuehren von *wsusmigrationexport.exe settings.xml*
- Die MSDE Instanz stoppen, Update Dienst stoppen
- WSUS Verzeichnisse sichern (NTBACKUP)

**Achtung:** Nur Windows Server 2008 unterstuetzt das separat herunterzuladende Windows NT Restore Utility (NTBACKUP read only). Windows Server 2008 R2 unterstuetzt das nicht mehr

### Auf dem neuen Server

- WSUS 3.0 SP2 ueber den Servermanager installieren (inkl. WMDE)
- Erstkonfigurationsassistent nicht ausfuehren
- WSUS Dienst und MSDE Dienst stoppen
- WSUS Verzeichnisse zurueckkopieren (inkl. WSUS DB)
- In den Ordner C:\Program Files\Update Services 3.0 API Samples and Tools\WsusMigrate\WsusMigrationImport wechseln
- Ausfuehren von *wsusmigrationimport.exe settings.xml All None*

Danach ist die alte WSUS Konfiguration inkl. aller Updates verfuegbar

Anschliessend in den GPO-Einstellungen noch den Pfad zum WSUS Server anpassen